

Windows 10 és Windows 11 Home, Pro telepítése és aktiválása

Frissítve: 2026. október 24. | Online változat: <https://soft.direct/utmutatok/windows-10-11-telepites/>

Ez az útmutató a digitálisan kézbesített Windows 10 és Windows 11 Home, illetve Pro termékkulcsokra vonatkozik.

Amire szüksége lesz

- A 25 karakteres termékkulcs. E-mailben kapja meg, és a rendelés oldalán, a **Termékkulcsok és letöltések** részben is megtalálja.
- Internetkapcsolat a letöltéshez és az aktiváláshoz.
- Új telepítéshez egy legalább 8 GB-os USB-meghajtó. A rajta lévő adatok törlődnek.
- Windows 11 esetén olyan számítógép, amely megfelel a Windows 11 hivatalos rendszerkövetelményeinek.

Ha a gépen már fut Windows

Ha a gépen már telepítve van a Windows (például próbaverzió, vagy Home kiadás, amelyet Pro kiadásra frissítene), nem kell újratelepítenie:

1. Nyomja meg a **Windows + R** billentyűket, írja be: `ms-settings:activation`, majd kattintson az **OK** gombra.
2. Kattintson a **Termékkulcs módosítása** lehetőségre.
3. Adja meg a termékkulcsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Home kiadásról Pro kiadásra így, újratelepítés nélkül válthat. A váltás után a gép újraindulhat.

A telepítő letöltése

A telepítőt a Microsoft hivatalos oldaláról töltsi le:

- Windows 11: <https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows11>
- Windows 10: <https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows10>

Az oldal hivatkozását a rendelés oldalán, a **Termékkulcsok és letöltések** részben is megtalálja.

1. Nyissa meg a fenti oldalt.
2. A **Windows 11 telepítési adathordozó létrehozása** (Windows 10 esetén **Windows 10 telepítési adathordozó létrehozása**) résznél kattintson a **Letöltés most** gombra.
3. Futtassa a letöltött eszközt (Media Creation Tool), fogadja el a licencfeltételeket, válassza a magyar nyelvet, majd az **USB flash meghajtó** lehetőséget.
4. Várja meg, amíg az eszköz elkészíti a telepítő USB-meghajtót.

A letölthető telepítő több kiadást tartalmaz. Azt, hogy Home vagy Pro kiadás települ, a termékkulcs dönti el.

Telepítés

1. Mentse el az adatait. Az új telepítés törli a kiválasztott meghajtó tartalmát.
2. Dugja be az USB-meghajtót, és indítsa a gépet róla. A rendszerindító menüt a gyártótól függően az F12, F11, F8 vagy Esc billentyű nyitja meg.
3. Válassza ki a nyelvet és a billentyűzetkiosztást, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Amikor a telepítő a termékkulcsot kéri, adja meg. Ha később szeretné megadni, kattintson a **Nincs termékkulcsom** lehetőségre, és válassza ki azt a kiadást (Home vagy Pro), amelyhez a termékkulcsa szól.
5. Válassza ki a meghajtót, és kövesse a telepítő utasításait.

Aktiválás

Ha a telepítéskor megadta a termékkulcsot, a Windows az első internetkapcsolatkor magától aktiválódik. Ellenőrzés:

1. Nyomja meg a **Windows + R** billentyűket, írja be: `ms-settings:activation`, majd kattintson az **OK** gombra.
2. Az aktiválási állapotnál ezt kell látnia: a Windows aktiválva van.

Ha a termékkulcsot nem adta meg a telepítéskor, ugyanitt kattintson a **Termékkulcs módosítása** lehetőségre, és adja meg.

Parancssorból is aktiválhat. Nyisson rendszergazdaként egy parancssort, és futtassa:

```
slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX  
slmgr /ato
```

Ha a gép nem tud online aktiválni

A Microsoft a telefonos aktiválást 2025. december 3-tól a Termékaktiváló portálra helyezte át:

1. A gépen futtassa a `slui 4` parancsot. Megjelenik a telepítési azonosító.
2. Egy internetre kapcsolódó eszközön nyissa meg a <https://visualsupport.microsoft.com> oldalt, jelentkezzen be egy Microsoft-fiókkal, majd válassza az **Activate a Microsoft Product** lehetőséget.
3. A portálon kapott megerősítő azonosítót írja be a gépen.

Gyakori hibák

- **0xC004F050:** a termékkulcs nem ehhez a kiadáshoz tartozik. Ellenőrizze, hogy Home termékkulcsot Home kiadáson, Pro termékkulcsot Pro kiadáson használ-e. Home kiadásról Pro kiadásra a fenti **Termékkulcs módosítása** lépéssel válthat.
- **0xC004C008:** a termékkulcsot már egy másik gépen aktiválták. Keresse ügyfélszolgálatunkat.
- **0xC004C003:** a Microsoft a termékkulcsot nem fogadja el. Ellenőrizze a beírt karaktereket (0 és O, 8 és B), majd keresse ügyfélszolgálatunkat.
- **0x803F7001:** a Windows nem talál érvényes licencet, például alaplpcsere után. Adja meg újra a termékkulcsot a **Termékkulcs módosítása** lehetőséggel.

- **A termékkulcs nem használható:** gyakran elírás okozza. Másolja be a termékkulcsot az e-mailből, szóköz nélkül.

Licencdokumentumok

Használt licenchez Licencátadási igazolás és megsemmisítési nyilatkozat tartozik, PDF formában. E-mailben megkapja, és a fiókjában is letöltheti. Őrizze meg mindkettőt: egy szoftverauditon ezek igazolják, hogy a licencet jogszerűen szerezte meg.

Segítség

Ha elakad, írjon nekünk az info@softdirect.hu címre, vagy hívja a +36 1 901 7372 telefonszámot. Adja meg a rendelés számát, és ha van, a hibaüzenet kódját.